

Changelog Patch 4 für RxView™ / RxHighlight™ 9.1

Mit dem Patch 4 für RxView™ / RxHighlight™ 9.1 werden einige Fehler bei der Darstellung und Verarbeitung von Dateien korrigiert. Folgende Komponenten wurden aktualisiert:

Komponente	Version	Behobene Fehler
RxFilter_PDF	4.0.0.113	Texte in PDF werden nicht dargestellt RxView stürzt beim öffnen einer PDF-Datei ab
RxFilter_DGN	2.0.0.79	Schriftarten werden teilweise nicht korrekt dargestellt
RxFilter_ME10	2.0.0.26	Bemaßung in ME10-Dateien nicht sichtbar
RxFilter_ACAD	7.0.0.113	Eingebettete Excel-Tabelle wird nicht angezeigt
RxFilter_DWF6	4.0.0.37	Raster- und Vektorelemente werden in der falschen Reihenfolge gezeichnet
RxFilter_Excel	3.0.0.30	Dateiinhalte wird durch ein schwarzes Rechteck verdeckt
RimEngine	2.0.0.220	Tabellen in PDF-Dateien werden schwarz dargestellt

Zusätzlich zu diesen Fehlerbehebungen wurden die mitgelieferten Beispieldateien um weitere Formate ergänzt.

Der Patch 4 steht ab sofort auf unserer Webseite zum Download bereit. Die Installationspakete wurden ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht.

Beachten Sie bitte, dass für die Installation des Patches 4 der Patch 3 bereits installiert sein muss.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr GRAFEX Support-Team